

Sommaire

A) – Configurer les paramètres réseau	2
B) – Partager un disque ou un dossier	3
C) – Sécurité du partage d'un disque ou d'un dossier	6
D) – Connecter un lecteur réseau	8


A) – Configurer les paramètres réseau

Avant toute chose, nous paramètrerons nos ordinateurs pour un réseau "**Privé**" avec accès à "*tout le monde*" dans ce réseau strictement privé.




Cliquez sur le "**drapeau de Windows**" en bas à gauche, puis sur "**Paramètres**".

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur "**Réseau et Internet**".



Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquez sur "**Options de partage**".

Pour commencer, choisir "**Privé**" et vérifiez que les deux boutons "**Activer ...**" sont bien cochés ; sinon cochez-les.



Invité ou public

Recherche du réseau

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

Activer la découverte de réseau
 Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
 Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Continuez ensuite par "**Invité ou public**" et vérifiez que les deux boutons "**Activer ...**" sont bien cochés ; sinon cochez-les.

Tous les réseaux

Partage de dossiers publics

Lorsque le partage des dossiers Public est activé, les utilisateurs du réseau, y compris les membres du groupe résidentiel, peuvent accéder aux fichiers des dossiers Public.

Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers dans les dossiers Public
 Désactiver le partage des dossiers Public (les personnes connectées à cet ordinateur peuvent continuer d'accéder à ces dossiers)

Diffusion de contenu multimédia

Lorsque la diffusion de contenu multimédia est activée, les utilisateurs et périphériques du réseau peuvent accéder à la musique, aux images et aux vidéos sur cet ordinateur. Ce dernier peut également trouver des fichiers multimédias sur le réseau.

[Choisir les options de diffusion de contenu multimédia...](#)

Connexions de partage de fichiers

Windows utilise le chiffrement 128 bits pour mieux protéger les connexions de partage de fichiers. Certains périphériques ne prennent pas en charge le chiffrement 128 bits et doivent utiliser le chiffrement 40 ou 56 bits.

Utiliser le chiffrement 128 bits pour mieux protéger les connexions de partage de fichiers (recommandé)
 Activer le partage de fichiers pour les périphériques qui utilisent le chiffrement 40 ou 56 bits

Partage protégé par mot de passe

Lorsque le partage protégé par mot de passe est activé, seules les personnes disposant d'un compte d'utilisateur et d'un mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder aux fichiers partagés, aux imprimantes connectées à l'ordinateur et aux dossiers publics. Pour donner accès à d'autres personnes, vous devez désactiver le partage protégé par mot de passe.

Activer le partage protégé par mot de passe
 Désactiver le partage protégé par mot de passe

Continuez ensuite par "**Tous les réseaux**" et vérifiez que les boutons sont bien cochés comme le montre l'image si contre ; sinon faites les corrections adéquates. Pour finir, cliquez sur le bouton "**Enregistrer les modifications**".



Fermer les paramètres en cliquant sur la croix blanche sur fond rouge situé en haut à droite.

B) – Partager un disque ou un dossier

Attention : vous ne pouvez pas partager un disque système (C:) sans mot de passe pour des raisons de sécurité sur votre ordinateur. Par contre vous pouvez partager un dossier de ce disque système (Ex. dossier : *Gérard*). Par contre aucun problème pour partager votre autre disque de données (D:) sans mot de passe

Pour partager ce dernier, ouvrez l'explorateur de Windows, en cliquant sur cette icône , puis faite un clic droit sur le disque ou le dossier à partager et dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur **"Propriétés"**.



Dans la boite de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet **"Partage"** et ensuite sur **"Partage avancé..."**.




Dans la seconde boite de dialogue qui apparait, cochez la case précédant **"Partager ce dossier"**.

Dans la zone **"Nom du partage"**, indiquez le nom que vous donnerez à cet élément partagé. (Dans notre exemple **"Fixe_D"** pour le partage du disque D:). Pour continuer, cliquez sur le bouton **"Autorisations"**.

Si aucun nom n'apparaît dans la zone, cliquez sur le bouton "Ajouter...".



Tapez dans la zone du bas "*tout le monde*", et cliquez sur le bouton "OK".





Dans les noms, sélectionnez "*Tout le monde*", puis dans la zone "Autorisations..." cochez les deux premières cases afin de donner toutes les possibilités. Pour finir cliquez sur le bouton "OK". Cliquez pour fermer et revenir dans "*Propriétés*".

Laissez Windows modifier la sécurité des dossiers et fichiers. Lorsque cette action est terminée, continuez avec le chapitre suivant.





C) – Sécurité du partage d'un disque ou d'un dossier

Cliquez sur l'onglet "Sécurité". Si dans les noms de groupes vous ne trouvez pas "Tout le monde", cliquez sur le bouton "Modifier...".




Dans cette nouvelle boîte de dialogue, cliquez sur "Ajouter".

Tapez dans la zone du bas **"tout le monde"**, et cliquez sur le bouton **"OK"**



Dans les noms, sélectionnez **"Tout le monde"**, puis dans la zone **"Autorisations..."** cochez les deux premières cases afin de donner toutes les possibilités. Pour finir cliquez sur le bouton **"OK"**. Cliquez pour fermer et revenir dans **"Propriétés"**



Laissez Windows modifier la sécurité des dossiers et fichiers. Lorsque cette action est terminée, cliquez sur le bouton **"OK"** pour finir.



Bien évidemment, il est nécessaire d'effectuer la même procédure pour le second ordinateur. Seulement, après cette étape nous pouvons connecter un lecteur.



D) – Connecter un lecteur réseau

Dans l'explorateur Windows, sélectionnez "**Réseau**". Puis faites un clic droit avec la souris sur cette sélection et choisissez ; "**Connecter un lecteur réseau...**".




Sélectionnez ensuite le nom de partage que vous aviez donné (Ex : Fixe_D), puis cliquez sur le bouton "OK".

Dans la zone "**Lecteur**", choisissez dans la liste une lettre disponible. Dans notre exemple nous prenons la lettre "**W**".



Dans la zone "**Dossier**", après avoir cliqué sur le bouton "**Parcourir...**", choisissez le nom du dossier partagé sur le réseau. Dans notre exemple nous prenons "**Fixe_D**" et pour finir nous cliquons sur le bouton "**OK**".

Votre dossier est à présent accessible sur le réseau avec la lettre **W**. Pour finir cliquez sur le bouton "**Terminer**".



Vous pouvez voir le résultat sur l'image ci-dessous.

